

Chemisier À Col Montant Décoratif - Patron de couture #2842

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers dans des couleurs contrastées.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces

Tissu principal 1:

1. Empiècement avant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Empiècement avant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer l'entoilage thermofusible sur l'insert.
2. Coudre la couture centrale sur le devant, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter. Coudre l'empiècement extérieur devant sur le devant, presser les surplus de couture vers l'empiècement.
3. Surjetez le bord extérieur de l'empiècement intérieur. Épingler les empiècements endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, retourner l'empiècement intérieur sur l'envers. Surpiquer dans la couture du col montant extérieur.
4. Coudre les coutures des épaules, couper le devant dans le coin. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre la couture du col montant, en épinglant les pièces endroit contre endroit, repasser la couture à part. Former le col montant en pliant la pièce le long de la ligne marquée. Coudre le côté extérieur dans l'encolure, faire des coupes dans les marges de couture et repasser vers col montant. Pliez sous la marge de couture du col montant intérieur et surpiquez dans la couture du col montant extérieur.
6. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Surjeter l'ourlet du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

