

## Chemisier Avec Empiècement À La Taille - Patron de couture #2844

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 13 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant supérieur - 2 pièces
4. Devant inférieur - 2 pièces
5. Manche - 2 pièces
6. Col - 2 pièces

7. Col montant - 2 pièces
8. Poignet - 2 pièces
9. Parementure ourlet dos - 1 pièce
10. Parementure devant centrale - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Col montant - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces
4. Parementure ourlet dos - 1 pièce
5. Parementure devant centrale - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le dos supérieur, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter.
3. Droit devant supérieur: Pliez le devant le long des lignes « bord central devant » et « bord central devant de la patte cachée » vers l'envers et repassez. Cousez un point décoratif/de fixation le long de la ligne marquant le bord intérieur de la patte de boutonnage. Pliez la partie intérieure de la patte vers le centre devant, repasser, faire des boutonnières. Gauche devant supérieur: Ajoutez une marge de couture de 1 cm à la ligne marquée comme « bord intérieur de la patte de boutonnage », couper le reste. Pliez sous la patte à 1 cm, et repassez, puis pliez sous la ligne « bord milieu devant » (Krai borta) et cousez un point décoratif le long du bord intérieur de la patte.
4. Cousez un long point droit le long du bord inférieur du devant supérieur et faire des fronces. Coudre le devant supérieur au devant inférieur (le bord du devant inférieur est plus long de la largeur de la marge de couture), repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
5. Surjeter le bord extérieur de la parementure devant centrale. Épinglez le devant inférieur sur la parementure du devant central, endroit contre endroit, et cousez le bord supérieur de la parementure du devant central, le bord du devant central et le bord inférieur. Couper les coins, retourner la parementure centrale devant sur l'envers, redresser, repasser.
6. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules (les bords latéraux du dos sont plus longs de la largeur de la marge de couture), repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les coins. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit, insérez le col prêt entre eux et coudre, coudre les extrémités du col montant en même temps.

Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée de col. Faire de petites coupes dans les marges de couture sur les courbes. Tourner le col fini à l'endroit et repasser.

8. Cousez le col montant supérieur dans l'encolure, pliez le bord ouvert du col montant inférieur et surpiquer dans la couture du haut du col montant.

9. Couper la fente sur la manche le long de la ligne marquée. Coupez le ruban de biais du tissu principal (ou préparez-le), sa largeur doit être égale a 4 cm et la longueur doit être égale à deux longueurs de fente +4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur et repasser. Repassez les surplus de couture extérieurs vers le centre. Cousez le ruban de biais sur la fente de la manche (épinglez le ruban de biais sur le bord de la fente sur l'endroit et cousez, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur le vêtement le long de la ligne de pliage). Faites des plis comme vous le souhaitez sur la manche et bâtissez-les.

10. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

11. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, replier à l'intérieur la marge de couture du poignet intérieur et surpiquer dans la couture du poignet extérieur.

12. Surjetez le bord extérieur de la parementure de l'ourlet du dos. Épingler la parementure sur le dos endroit contre endroit et coudre les bords latéraux et inférieurs. Pliez la parementure sur l'envers, redresser, repasser.

13. Faire des boutonnères sur le devant droit. Coudre les boutons sur le devant gauche. Faire des boutonnères et coudre les boutons sur les poignets.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

