

Blouse Avec Fausse Ceinture - Patron de couture #2851

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 11 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm, surplus de couture pour l'ourlet du chemisier - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant supérieur - 2 pièces
4. Devant inférieur - 2 pièces
5. Manche - 2 pièces

6. Col - 2 pièces
7. Col montant - 2 pièces
8. Poignet - 2 pièces
9. Patte - 2 pièces
10. Ceinture devant - 4 pièces
11. Ceinture dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Col montant - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces
4. Patte - 2 pièces
5. Ceinture devant - 2 pièces
6. Ceinture dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Cousez un point droit large le long du bord inférieur du dos supérieur et faire des fronces. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter.
3. Épinglez les ceintures ensemble, endroit contre endroit et coudre les bords supérieur et inférieur. Tourner la ceinture à l'endroit et repasser. Épinglez la ceinture sur le dos et batissez-la le long des bords latéraux.
4. Cousez un long point droit le long du bord inférieur du devant supérieur et faire des fronces. Coudre le devant supérieur au devant inférieur. Repasser vers le haut et surjeter.
5. Épinglez les ceintures par paires endroit contre endroit et coudre les bords supérieur et inférieur. Tourner la ceinture à l'endroit et repasser. Épingler la ceinture sur le devant et bâtir ensemble le long du côté et du bord central.
6. Coudre épaule et lateraux bords, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Épinglez la patte sur le côté droit du devant et cousez, repasser les surplus de couture sur la patte. Pliez la patte sur l'envers selon la ligne marquée des parementures milieu devant et repasser le pli. Tourner sous le bord intérieur pattes et surpiquer dans la couture.
8. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les coins. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit, insérez le col prêt entre eux et coudre, coudre les extrémités du col montant en même temps.

Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée de col. Faire de petites coupes dans les marges de couture sur les courbes. Tourner le col fini à l'endroit et repasser.

9. Cousez le col montant supérieur dans l'encolure, pliez le bord ouvert du col montant inférieur et surpiquer dans la couture du haut du col montant.

10. Surjeter les bords des manches séparément. Cousez la couture de l'emmanchure jusqu'à la marque de la fente, repasser la couture à part. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente à 0.3 cm du bord. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces.

11. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, replier à l'intérieur la marge de couture du poignet intérieur et surpiquer dans la couture du poignet extérieur.

12. Marge de couture pour ourlet surjeter, pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer.

13. Faire des boutonnères sur le devant droit. Coudre les boutons sur le devant gauche. Faire des boutonnères et coudre les boutons sur les poignets et sur le col montant.

DESSIN TECHNIQUE:

