

## Robe À Bretelles Avec Poches Plaquées - Patron de couture #2852

Recommandations sur le tissu: tissu épais naturel/mixte adapté aux robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 8 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture le long du bord supérieur de la poche - 2 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 1 pièce
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant central - 2 pièces
4. Devant latéral - 2 pièces

5. Devant inférieur - 2 pièces
6. Poche — 2 pièces
7. Parementure devant — 2 pièces
8. Parementure dos — 1 pièce
9. Bretelle — 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant — 2 pièces
2. Parementure dos — 1 pièce
3. Bretelle — 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre la couture centrale sur le bas inférieur, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
3. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.
4. Coudre le devant supérieur latéral au devant supérieur central, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
5. Surjeter marge de couture supérieure de la poche, repasser sur l'envers et surpiquer. Surfiler les bords de la poche, repasser les surplus de couture sur l'envers. Poser les poches selon les marquages à inférieure devant et surpiquer.
6. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.
7. Cousez les coutures latérales du vêtement, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Épingler ensemble bretelle en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le long du bord le plus long. Retournez la pièce à l'endroit, redresser et repasser.
9. Coudre les bords latéraux des parementures, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Coudre les parements au patte devant monobloc, surjeter les marges de couture, tout en surjetant simultanément le bord intérieur de la patte. Épinglez la parementure sur le vêtement côté droit vers le bas et coudre le bord supérieur, en insérant la sangle entre les pièces sur le devant. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser. Coudre la parementure à la main sur la pièce principale le long des coutures latérales.
10. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

11. Faire des boutonnères sur le devant droit, coudre les boutons sur le devant gauche.
12. Enfile la robe, ajuster la longueur des bretelles. Surjeter les bords inférieurs et coudre à la main sur le dos.

**DESSIN TECHNIQUE:**

