

Abito Con Spalline E Tasche Applicate - Cartamodello #2852

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti spessi per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 8 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura lungo il bordo superiore della tasca - 2 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo — 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 1 pezzo
2. Dietro inferiore - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 2 pezzi
4. Davanti laterale - 2 pezzi

- 5. Davanti inferiore - 2 pezzi
- 6. Tasca — 2 pezzi
- 7. Paramontura davanti — 2 pezzi
- 8. Paramontura dietro — 1 pezzo
- 9. Spallina — 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

- 1. Paramontura davanti — 2 pezzi
- 2. Paramontura dietro — 1 pezzo
- 3. Spallina — 2 pezzi

ISTRUZIONI:

- 1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
- 2. Cucire la cucitura centrale sul dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
- 3. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
- 4. Cucire il davanti laterale superiore al davanti centrale superiore, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
- 5. Sorfilare margine di cucitura superiore della tasca, stirare sul rovescio e impunturare. Soprefilare i bordi della tasca, stirare i margini di cucitura sul rovescio. Appuntare tasche secondo le marcatura a inferiore davanti e impunturare.
- 6. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
- 7. Cucire le cuciture laterali del capo, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
- 8. Appuntare insieme spallina a metà nel senso della lunghezza lato diritto contro lato diritto e cucire lungo il bordo più lungo. Rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare e stirare.
- 9. Cucire i bordi laterali delle paramonture, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Cucire le paramonture del davanti alla linguetta del davanti tagliata in un unico pezzo, sorfilare i margini di cucitura, sorfilando contemporaneamente il bordo interno della linguetta. Appuntare la paramontura al capo lato diritto verso il basso e cucire il bordo superiore, inserendo la tracolla tra i pezzi sul davanti. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare. Cucire a mano la paramontura al pezzo principale lungo le cuciture laterali.
- 10. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

11. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni sul davanti sinistro.

12. Indossare il vestito, aggiustare la lunghezza delle bretelle. Sorfilare i bordi inferiori e cucire a mano sul dietro.

DISEGNO TECNICO:

