

Sleeveless Dress - Patron de couture #2859

Recommandations sur le tissu: tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 2 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant latéral - 2 pièces
4. Devant central - 2 pièces
5. Parementure devant centrale - 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquez de l'entoilage thermocollant sur la zone de la boutonnière droite, sur le devant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter.
3. Coudre les pinces devant, repassez la partie intérieure vers le haut. Coudre les devants latéraux au devant, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter.
4. Coudre les coutures des épaules. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
5. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
6. Coudre les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
7. Coudre les bords des épaules des parementures devant centrales et de la parementure encolure dos. Repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Épingler les parementures centrales du devant sur le vêtement endroit contre endroit et coudre le bord avant central et encolure. Couper les coins, faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, retourner les pièces à l'endroit, repasser.
8. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés.
9. Faire des boutonnières sur le devant droit, coudre les boutons sur le devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

