

Sleeveless Dress - Cartamodello #2859

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 2 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 3 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti laterale - 2 pezzi
4. Davanti centrale - 2 pezzi
5. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Applicare l'intreccio termoadesivo all'area del passante destro sul davanti.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare.
3. Cucire le pinces anteriori, stirare le parti interiori verso l'alto. Cucire i davanti laterali al davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
4. Cucire le cuciture delle spalle. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
5. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfo dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
6. Cucire le cuciture laterali. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
7. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo del dietro. Stirare aperta la cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture dei davanti centrali sul capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo del davanti centrale e scalfo. Tagliare via gli angoli, intagliare le curve, girare le pezzi al diritto, stirare.
8. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e cucire con punti nascosti.
9. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni sul davanti sinistro.

DISEGNO TECNICO:

