

Blouse À Encolure Carrée - Patron de couture #2856

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers avec élasthane.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 7 boutons; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 1 pièce au pli
4. Devant central - 2 pièces
5. Devant latéral - 2 pièces
6. Empiècement avant - 2 pièces



- 7. Manche - 2 pièces
- 8. Parementure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

- 1. Parementure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer l'entoilage thermocollant sur la parementure.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter.
3. Coudre les coutures des épaules, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
4. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'encolure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur l'encolure du côté droit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
5. Faire et bâtir un pli sur le devant central. Coudre le devant central au devant latéral, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre les devants latéraux au devant, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
6. Surjeter le bord extérieur de la parementure. Épinglez les parementures sur le devant, endroit contre endroit, mettre entre eux empiècement et coudre. Repliez la parementure sur l'envers, redresser, repasser.
7. Surjeter séparément gauche lateraux bords. Coudre la couture latérale gauche de l'emmanchure à la première marque et de la deuxième marque au bas, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair. Coudre la couture latérale droite, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
9. Surjeter l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.
10. Coudre les boutons décoratifs sur le pli creux.

DESSIN TECHNIQUE:

