

## Bluse Mit Zweilagigem Vorderteil - Schnittmuster #2865

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Knopf; dekorative Kette.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2 cm; Nahtzugabe an der Außenkante der abstehenden Teile - 0 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Freihängendes Teil - 2 Stück
4. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
6. Ärmel - 2 Stück

## 7. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
3. Manschette - 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht nähen von der Schlitzmarkierung bis zur Unterkante, die Naht auseinander bügeln.
3. Vordere Abnäher nähen. Den inneren Teil nach oben bügeln.
4. Mittlere Kante des fliegenden Teils versäubern. Den angeschnittenen Besatz entlang der Markierung auf die linke Stoffseite wenden und feststeppen. Die Falte legen und fixieren. Die untere Kante des fliegenden Teils versäubern, nach innen einschlagen und feststeppen. Den fliegenden Teil mit der rechten Seite nach oben auf das Vorderteil legen und an den offenen Kanten fixieren.
5. Schulternähte und Seitennähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
6. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Länge der Schlaufe anpassen.
7. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Den Besatz entlang der Schulternähte und der hinteren Mittelnaht mit dem Hauptteil verbinden und dabei die Schlaufe mitfassen.
8. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Einen Kräuselstich entlang des Ärmelkugels nähen und Raffungen machen. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des Ärmels nähen und Raffungen machen. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
9. Manschetten längs halbieren rechte Seiten zusammen und die Seitenkanten und die Ecke nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette absteppen.

10. Nahtzugabe für den Saum versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
11. Knopf am Rückenteil annähen. Eine dekorative Kette auf das Vorderteil aufnähen.

**Technische Zeichnung:**

