

Blouse Avec Manche Volant Cape - Patron de couture #2860

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 1 pièce au pli
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Volant - 1 pièce au pli
6. Manche - 2 pièces
7. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

8. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
3. Coudre les coutures des épaules. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
4. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre, replier le biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.
5. Surjeter le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer. Placer la manche envers contre endroit de la pièce côté et fixer le long des coutures princesse et des bords de l'encolure.
6. Coudre les dos latéraux au dos central. Coudre les devants latéraux au devant central. Repassez les coutures vers le centre et surjeter.
7. Coudre les coutures latérales. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur le vêtement côté droit vers le bas et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser. Coudre à la main la parementure au vêtement le long de la couture de l'épaule et du ruban de la fermeture éclair.
9. Assembler le volant en anneau, repasser la couture à part, surjeter. Cousez un point droit large le long du bord supérieur du volant et faire des fronces. Coudre le volant au bord inférieur du vêtement, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
10. Surjeter le bord inférieur du volant, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

