

Kleid Mit Raffung An Der Brust - Schnittmuster #2857

Stoffempfehlungen: Natur/Misch-Jersey mit mittlerer Dehnbarkeit.

Sie werden auch brauchen: gestrickt Klebevlies; 3 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und den saum des ärmels - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil - 4 Stück
4. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
6. Ärmel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Den Halsausschnitt-Besatz des Rückenteils mit Einlage verstärken.
Den Halsausschnitt des Vorderteils mit Einlage verstärken..
2. Taillenabnäher am oberen Rückenteil nähen. Schneiden Sie den Innenteil mit der Overlockmaschine ab und lassen 1 cm und zur Mitte hin bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
3. Hintere Mittelnaht nähen. Die Naht versäubern und nach links bügeln.
4. Den äußeren Rand des hinteren Halsausschnittbesatzes versäubern. Die Besatz der hinteren Halsausschnittkante und das Rückenteil rechts auf rechts legen und den Halsausschnitt abnähen, die Naht genau an der Linie der Schulternaht beginnen und enden.
5. Die mittleren Kanten des oberen Vorderteils paarweise zusammennähen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Teile rechts auf rechts aufeinanderlegen und den Halsausschnitt absteppen. Den inneren Teil des Oberteils auf die linke Stoffseite drehen und die Kante bügeln. Die äußeren und inneren Teile des Oberteils an den unteren Kanten und Armausschnittkanten ausrichten und anschließend wie ein Teil weiterverarbeiten.
6. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen. Versäubern und nach unten bügeln.
7. Die Schulternahte schließen, das Vorderteil zwischen Rückenteil und Rückenteilbesatz einlegen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
10. Den Saum des Kleides und des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
11. Entlang der Mittelnaht des oberen Vorderteils mit gelockerter Oberfadenspannung nähen, einhalten und die Kräuselung fixieren. Nähen dekorative Knöpfe auf Vorderteil.

Technische Zeichnung:

