

Robe Avec Coutures Apparentes - Patron de couture #2864

Recommandations sur le tissu: maille non effilochable à faible élasticité en fibres naturelles ou mélangées.

Vous aurez également besoin de: tricoté entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Empiècement arrière - 1 pièce au pli
2. Dos central supérieur - 1 pièce au pli
3. Dos central inférieur - 1 pièce au pli
4. Dos latéral - 2 pièces
5. Empiècement avant - 1 pièce au pli
6. Devant central supérieur - 1 pièce au pli
7. Devant central inférieur - 1 pièce au pli

8. Devant central - 2 pièces
9. Devant latéral - 2 pièces
10. Manche - 2 pièces
11. Poignet - 2 pièces
12. Col montant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Poignet - 2 pièces
2. Col montant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Placer les parties centrale supérieure et inférieure du dos envers contre envers et coudre. Repasser la couture. Coudre les dos latéraux au dos central, les pièces doivent être épinglées ensemble, envers contre envers. Repasser la couture. Coudre l'empiècement au dos, les pièces doivent être épinglées ensemble, envers contre envers. Repasser la couture.
3. Placer les parties centrale supérieure et inférieure du devant envers contre envers et coudre. Repasser la couture. Coudre les devants latéraux au devant, les pièces doivent être épinglées ensemble, envers contre envers. Repasser la couture. Coudre l'empiècement sur le devant, les pièces doivent être épinglées ensemble, envers contre envers. Repasser la couture.
4. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Assembler le col montant en anneau, repasser la couture à part. Épingler ensemble col montant en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre col montant, en l'étirant légèrement, dans encolure, repasser les marges de couture vers l'ouvrage, surjeter et surpiquer le long de la couture sur la pièce principale.
6. Coudre la manche au vêtement, les pièces doivent être épinglées ensemble, envers contre envers. Repasser la couture.
7. Assembler en une seule couture les bords de manche et les côtés, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
8. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre le poignet au bord inférieur de la manche, en l'étirant légèrement, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

Conseil: Il est possible d'utiliser une bande-collier et des poignets prêts à l'emploi en maille côtelée de la largeur souhaitée.

DESSIN TECHNIQUE:

