

Blusa Senza Maniche Con Colletto Montante - Cartamodello #2868

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Collo alto - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Formare e fissare le pieghe sul davanti (le pieghe sono orientate dal centro verso l'esterno).
3. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Appuntare i colli alti insieme diritto contro diritto e cucire lungo il bordo superiore. Intagliare i margini di cucitura, girare il collo alto al diritto, raddrizzare, stirare. Sorfilare il bordo inferiore del collo alto interno.
5. Cucire il collo alto esterno nello scollo, stirare i margini di cucitura verso collo alto.
6. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera partendo dal bordo superiore del colletto alto, piegando via il colletto alto interno. Piegare verso l'interno i margini di cucitura più corti del collo alto interno e cucirli al nastro della cerniera. Impuntare il collo interno nella cucitura del collo esterno.
7. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
8. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

