

Vestido De Hombros Descubiertos Con Bolsillos De Parche - Patrón de costura #2872

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; 5 botones; hebilla para cinturón.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para dobladillo - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior — 2 piezas
4. Delantero inferior — 2 piezas
5. Collar del soporte - 2 piezas

6. Bolsillo - 2 piezas
7. Presilla Del Cinturón - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en espaldas superiores, planchar la parte interna hacia el centro. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central de la espalda desde el borde del escote hasta la primera marca, y desde la segunda marca hasta el bajo, planchar la costura aparte, planchar la abertura para la cremallera al mismo tiempo. Coser la cremallera.
4. Hacer y hilvanar los pliegues en los delanteros superiores, doblar la parte interna en dirección opuesta al centro. Rematar el borde vertical de la tapeta delantera sin costura, planchar tapeta por el lado revés según la línea marcada de las vistas frontales centrales. Fijar el delantero derecho al delantero izquierdo, hilvanar juntos a lo largo del borde inferior.
5. Aplicar entretela fusible al margen de costura de la abertura del bolsillo. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y su longitud debe ser igual a la longitud de la abertura del bolsillo + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Fijar con alfileres la cinta al bias al borde de la abertura del bolsillo desde el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura. Rematar el lado central y los lados inferiores del bolsillo, planchar sobre el revés. Fijar con alfileres el bolsillo en la falda delantera siguiendo las marcas y respuntear. Hilvanar el borde superior y los bordes laterales del bolsillo a los bordes de la falda.
6. Coser el borde central de los delanteros inferiores, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.

9. Sujete con alfileres las partes del cuello alto, con los lados derechos juntos y coser borde superior, comenzar y terminar la costura exactamente en la línea de costura marcada cuellos de soporte. Hacer pequeños cortes en curvas, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto exterior en el escote, planchar los márgenes de costura hacia cuello del soporte. Doblar hacia abajo el margen de costura del cuello alto interior y hacer una costura superior en la costura del cuello alto exterior.
10. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
11. Hacer ojales en el delantero derecho y en el cuello alto derecho, coser botones en el izquierdo.
12. Rematar un borde largo del ojal para el cinturón. Doblar el ojal para el cinturón en tres capas y pespuntear a lo largo de los lados largos. Cortar el ojal para el cinturón en 2 piezas. Pespuntear los ojales para el cinturón a la altura de la cintura junto a las costuras laterales.
13. Doblar el cinturón lados derechos juntos y coser el borde más largo y un borde más corto. Recorta las esquinas, girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Enhebre la hebilla, doble hacia abajo el borde sin coser del cinturón y cosa, fijando la hebilla..

Dibujo técnico:

