

Robe Aux Épaules Dégagées À Poches Plaquées - Patron de couture #2872

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible; 5 boutons; boucle pour ceinture.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet - 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant supérieur — 2 pièces
4. Devant inférieur — 2 pièces
5. Col montant - 2 pièces

- 6. Poche - 2 pièces
- 7. Passant De Ceinture - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

- 1. Col montant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur les dos supérieurs, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos depuis le bord de l'encolure jusqu'au premier repère, et depuis le deuxième repère jusqu'à l'ourlet, repasser la couture à part, repasser la fente pour la fermeture éclair en même temps. Coudre la fermeture éclair.
4. Former et faufiler les plis sur les devants supérieurs, plier la partie intérieure dans le sens opposé du centre. Surfiler le bord vertical de la patte devant sans couture, repasser patte sur l'envers selon la ligne marquée des parementures milieu devant. Épingler le devant droit sur le devant gauche, faufiler ensemble le long du bord inférieur.
5. Thermocoller l'entoilage thermocollant sur la marge de couture de l'ouverture de poche. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et sa longueur doit être égale à la longueur de l'ouverture de la poche + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'ouverture de poche du côté droit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture. Surfiler le côté central et les côtés inférieurs de la poche, repasser sur l'envers. Épingler la poche sur la jupe avant selon les repères et surpiquer. Faufiler le bord supérieur et les bords latéraux de la poche aux bords de la jupe.
6. Coudre le bord central des devants inférieurs, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.

9. Épinglez ensemble les parties du col montant, endroit contre endroit et coudre le bord supérieur, commencer et terminer la couture exactement au niveau de la ligne de couture marquée cols montants. Faire de petites coupes dans les courbes, tourner le col montant à l'endroit et repasser. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, repasser sur les marges de couture vers col montant. Pliez sous la marge de couture du col montant intérieur et surpiquez dans la couture du col montant extérieur.

10. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

11. Faire des boutonnères sur le devant droit et sur le col montant droit, coudre les boutons sur celui de gauche.

12. Surfiler un bord long de la passant. Plier la passant en trois épaisseurs et surpiquer le long des côtés longs. Couper la passant en 2 parties. Surpiquer les passants de ceinture au niveau de la taille près des coutures latérales.

13. Plier la ceinture endroit contre endroit et coudre le bord le plus long et un bord plus court. Couper les coins, tourner la ceinture à l'endroit, redresser et repasser. Enfilez la boucle, repliez-la sous le bord non cousu de la ceinture et cousez en fixant la boucle.

DESSIN TECHNIQUE:

