

Abito Con Spalle Scoperte E Tasche Applicate - Cartamodello #2872

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; 5 bottoni; fibbia per cintura.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 2 pezzi
3. Davanti superiore — 2 pezzi
4. Davanti inferiore — 2 pezzi

5. Collo alto - 2 pezzi
6. Tasca - 2 pezzi
7. Passante Della Cintura - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sui dietro superiori, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dal bordo dello scollo fino alla prima marcatura, e dalla seconda marcatura fino all'orlo, stirare aperti i margini di cucitura, stirando l'apertura per la cerniera contemporaneamente. Cucire la cerniera.
4. Realizzare e imbastire le pieghe sui davanti superiori, piegare le parti interiori dal centro. Rifinire il bordo verticale della patta davanti senza cucitura, stirare linguetta sul rovescio secondo la linea segnata delle paramonture frontali centrali. Appuntare il davanti destro sul davanti sinistro, imbastire insieme lungo il bordo inferiore.
5. Applicare l'interfodere termoadesivo al margine di cucitura dell'apertura della tasca. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la sua lunghezza deve essere pari alla lunghezza dell'ingresso della tasca + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco sul bordo dell'apertura della tasca dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura. Rifinire il lato centrale e i lati inferiori della tasca, stirare sul rovescio. Appuntare la tasca sulla gonna anteriore secondo le marche e impunturare. Imbastire il bordo superiore e i bordi laterali della tasca ai bordi della gonna.
6. Cucire il bordo centrale dei davanti inferiori, stirare i margini di cucitura verso sinistra e sorfilare. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scalfio dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

9. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto e cucire il bordo superiore, iniziare e terminare la cucitura esattamente sulla linea di cucitura segnata colli alti. Intagliare le curve, girare il collo alto al dritto e stirare. Cucire il collo alto esterno nello scollo, stirare i margini di cucitura verso collo alto. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del collo alto interno e impunturare nella cucitura del collo alto esterno.
10. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
11. Fare le asole sul davanti destro e sul collo alto destro, cucire i bottoni su quella di sinistra.
12. Rfinire un bordo lungo della passante per cintura. Piega la passante in tre strati e impuntura lungo i lati lunghi. Tagliare la passante per cintura in 2 pezzi. Impunturare le passanti per cintura all'altezza della vita in corrispondenza delle cuciture laterali.
13. Piega la cintura lato dritto contro lato dritto e cucire il bordo lungo e un bordo corto. Tagliare via gli angoli, girare la cintura al dritto, raddrizzare e stirare. Infilare la fibbia, piegare verso l'interno il bordo non cucito della cintura e cucire, fissando la fibbia.

DISEGNO TECNICO:

