

Robe Avec Coutures Décoratives - Patron de couture #2874

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marges de couture pour
l'ourlet de la robe et l'ourlet de la manche - 2.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de
votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos central inférieur - 2 pièces
3. Dos latéral inférieur - 2 pièces
4. Devant central supérieur - 1 pièce
5. Devant latéral supérieur - 2 pièces
6. Devant central inférieur - 1 pièce au pli
7. Inférieur devant latéral - 2 pièces

- 8. Manche - 2 pièces
- 9. Col - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

- 1. Col - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le dos supérieur, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre les princesses du dos supérieur (coudre les dos latéraux au dos central. Surjeter les coutures et repasser vers le centre. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre les pinces sur les devants supérieurs latéraux, repassez la partie intérieure vers le haut. Coudre les devants supérieurs latéraux au devant supérieur central. Surjeter les marges de couture, repasser vers le haut.
5. Coudre les devants inférieurs latéraux au devant central latéral. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.
6. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, en entaillant dans l'angle du devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
7. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
8. Épinglez les cols ensemble, endroit contre endroit et coudre les extrémités du col et le bord extérieur du col, commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins. Tourner le col à l'endroit, redresser, repasser. Coudre le col supérieur dans l'encolure, faire des coupes dans les marges de couture, repasser vers col. Plier le surplus de couture à l'intérieur du col intérieur et surpiquer dans la couture.
9. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches, surjeter et repasser.
10. Surjeter l'ourlet de robe et l'ourlet de manche, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés.

DESSIN TECHNIQUE:

