

Robe Chasuble - Patron de couture #2876

Recommandations sur le tissu: tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible; 6 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour
l'ourlet du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de
votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 1 pièce au pli
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Dos inférieur - 1 pièce au pli
6. Devant inférieur - 1 pièce au pli
7. Parementure dos - 2 pièces

- 8. Parementure devant – 1 pièce
- 9. Bretelle – 2 pièces

Entoilage thermocollant:

- 1. Parementure dos – 2 pièces
- 2. Parementure devant – 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer l'entoilage aux parementures.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément sur chaque pièce. Coudre la couture centrale du dos depuis le marquage de la fermeture éclair jusqu'au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Former et fauiler des plis creux sur le dos inférieur. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les marges de couture vers le bas, surjeter.
5. Coudre les devants latéraux au devant, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
6. Former et fauiler des plis creux sur le devant inférieur. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre les bords latéraux des parementures, repasser la couture à part. Surjeter bord inférieur. Épingler la parementure sur le vêtement endroit contre endroit et coudre le bord de l'encolure devant ainsi que les bords supérieurs du dos et de l'emmanchure, en laissant non cousue la zone de la couture d'épaule du devant. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner les parementures sur l'envers et repasser. Cousez-le sur les coutures latérales et sur le ruban de la fermeture éclair.
9. Épingler ensemble bretelle en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le long du bord le plus long. Retournez la pièce à l'endroit, redresser et repasser. Replier vers l'intérieur les marges de couture de la couture d'épaule du devant et de la parementure, insérer la bretelle dans l'ouverture et surpiquer.
10. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
11. Enfile la robe, ajuster la longueur des bretelles. Surjeter les bords inférieurs et coudre à la main sur le dos.
12. Coudre décoratifs boutons sur le devant.

DESSIN TECHNIQUE:

