

## Abito Grembiule - Cartamodello #2876

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; 6 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Dietro inferiore - 1 pezzo con piega

6. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
7. Paramontura dietro - 2 pezzi
8. Paramontura davanti - 1 pezzo
9. Spallina - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dietro - 2 pezzi
2. Paramontura davanti - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle parementure.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
3. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente su ogni pezzo. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Realizzare e imbastire pieghe a scatola sul dietro inferiore. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso il basso, sorfilare.
5. Cucire i davanti laterali al davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
6. Realizzare e imbastire pieghe a scatola sul davanti inferiore. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire i bordi laterali delle paramonture, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare bordo inferiore. Appuntare la paramontura al capo diritto contro diritto e cucire il bordo dello scollo del davanti e i bordi superiori del dietro e dello scalfio, lasciando non cucita la zona della cucitura della spalla del davanti. Intagliare le curve, girare le paramonture sul lato rovescio e stirare. Cucire a mano alle cuciture laterali e al nastro della cerniera.
9. Appuntare insieme spallina a metà nel senso della lunghezza lato diritto contro lato diritto e cucire lungo il bordo più lungo. Rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare e stirare. Ripiegare all'interno i margini di cucitura della cucitura della spalla del davanti e della paramontura, inserire la tracolla nell'apertura e impunturare.
10. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
11. Indossare il vestito, aggiustare la lunghezza delle bretelle. Sorfilare i bordi inferiori e cucire a mano sul dietro.

12. Cucire decorative bottoni sul davanti.

**DISEGNO TECNICO:**

