

Blouse Avec Empiècement Et Col Montant Plissé - Patron de couture #2880

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et ourlet de manche - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Empiècement - 2 pièces
4. Manche - 2 pièces
5. Parementure devant centrale - 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le dos et le devant, repassez la partie intérieure des pinces taille vers le centre, repassez la partie intérieure des pinces buste vers le haut.
3. Surfiler le bord intérieur de la parementure devant. Épingler la parementure devant et l'empiècement devant endroit contre endroit et coudre le bord extérieur. Faire de petites coupes dans les courbes, retournez la pièce à l'endroit, repasser. Épingler l'empiècement droit sur l'empiècement gauche, faufilez ensemble le long du bord inférieur. Coudre l'empiècement sur le devant, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Piquer les coutures d'épaule en repliant la parementure devant et en crantant la valeur de couture d'épaule sur l'empiècement, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre le col montant dans l'encolure du dos, repasser sur les marges de couture vers col montant.
5. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage au fond, repasser la couture à part. Coudre la fermeture à glissière en commençant par le bord supérieur du col montant.
6. Surjeter le bord extérieur de l'encolure dos face. Coudre les coutures des épaules de la parementure encolure dos et du milieu devant, en crantant les angles de la parementure devant, repasser la couture à part. Coudre le col montant dans l'encolure parementures, repasser sur les marges de couture vers col montant. Replier le bord milieu du col montant intérieur vers l'intérieur et le coudre à la main à la bande de la fermeture à glissière. Cousez les coutures des épaules des parementures centrales devant sur les coutures des épaules du vêtement.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre la couture des manches, surjeter et repasser. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
9. Surjetez l'ourlet du vêtement et l'ourlet des manches, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

