

Camicetta Con Sprone E Collo Alto Con Pieghe - Cartamodello #2880

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e orlo della manica - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Carré - 2 pezzi
4. Manica - 2 pezzi

5. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro e sul davanti, stirare le parti interiori delle pinces di vita verso il centro, stirare le parti interiori delle pinces del busto verso l'alto.
3. Rifinire il bordo interno della paramontura davanti. Appuntare la paramontura davanti e il carré davanti diritto contro diritto e cucire il bordo esterno. Intagliare le curve, rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Appuntare il carre destro sul carre sinistro, imbastire insieme lungo il bordo inferiore. Cucire il carré al davanti, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
4. Cucire le cuciture delle spalle, ripiegando la paramontura davanti e incidendo il margine di cucitura della spalla sul carré, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire il collo alto nello scollo del dietro, stirare i margini di cucitura verso collo alto.
5. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera iniziando dal bordo superiore del collo alto.
6. Sorfilare il bordo esterno della paramontura dello scollo del dietro. Cucire le cuciture delle spalle della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, incidendo gli angoli della paramontura davanti, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il collo alto nello scollo paramonture, stirare i margini di cucitura verso collo alto. Ripiegare verso l'interno il bordo centrale del collo alto interno e cucirlo a mano al nastro della cerniera. Cucire a mano le cuciture delle spalle delle paramonture centrali del davanti alle cuciture delle spalle del capo.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
9. Sorfilare l'orlo del capo e l'orlo delle maniche, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

