

Designerbluse - Schnittmuster #2887

Stoffempfehlungen: gut fallende für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 1.5 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil linke - 1 Stück
2. Rückenteil rechte - 1 Stück
3. Vorderteil linke - 1 Stück
4. Vorderteil rechte - 1 Stück
5. Unteres Vorderteil - 1 Stück
6. Besatz rechte - 1 Stück

7. Besatz linke - 1 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
2. Besatz rechte - 1 Stück
3. Besatz linke - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin.
3. Versäubern mittlere hintere Kanten separat. Hintere Mittelnäht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Die Näht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Die Außenkante des Vorderbesatzes versäubern. Besätze rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, Besätze auf die linke Seite falten und bügeln.
5. Falten am unteren Vorderteil anlegen und heften.
6. In die Nahtzugabe in der Nähe der Markierung an der unteren Kante des rechten Vorderteils einschneiden. Versäubern, nach innen falten und den dekorativen Bereich von der Markierung bis zur rechten Seitennäht absteppen.
7. Das rechte Vorderteil auf das linke Vorderteil stecken und entlang der unteren Kante von der linken Seitennäht bis zur Markierung nähen. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, dabei das Zierteil wegklappen des rechten Vorderteil. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
8. Eine Kräuselnäht entlang der Seitenkante des dekorativen rechten Vorderteils nähen und Raffungen machen. Sie können auch machen sie falten wie gewünscht. Vorderteile an der Seitenkante zusammenheften.
9. Die Außenkanten der hinteren Halsausschnittbesätze versäubern. Die Besätze rechts auf rechts auf das Rückenteil stecken und Halsausschnitt nähen. Beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Schulterkante.
10. Die Schulternähte schließen, das Vorderteil zwischen Rückenteil und Rückenteilbesatz einlegen. Nahtzugaben versäubern. Teile begradigen und bügeln.
11. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
12. Den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels versäubern, nach innen falten und absteppen.

Technische Zeichnung:

