

Kleid Mit Falten Am Rock - Schnittmuster #2882

Stoffempfehlungen: dicker Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; dekorativer Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum — 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil - 2 Stück
4. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Vorderes Halsausschnittbesatz — 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz — 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Abnäher am oberen Rückenteil und am unteren Rückenteil nähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, bügeln Nahtzugaben nach unten, versäubern.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Die Brustabnäher an den oberen Vorderteilen nähen, den inneren Teil zur Mitte bügeln. Die obere Falte legen und entlang der markierten Linie steppen. In die Ecke der Nahtzugabe einschneiden, den inneren Teil der Falte nach unten richten.
5. Die äußere Kante der vorderen Halsausschnittbesätze versäubern. Den Besatz auf das Hauptteil rechts auf rechts stecken und entlang des Halsausschnitts und der Ecke bis zur Mittelnaht nähen. In Kurven einclippen, Ecke wegschneiden, das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln.
6. Die oberen Vorderteile rechts auf rechts zusammenstecken, dabei die Besätze wegklappen und die Mittelnaht in eine gerade Linie legen. Die Mittelnaht des oberen Vorderteils und die Mittelnaht der Besätze in einem Zug nähen, die Naht auseinander bügeln und versäubern. Den Besatz auf die linke Seite falten, an die Mittelnaht heften.
7. Die Abnäher an den unteren Vorderteilen bis zur Falte aufschneiden. Falten machen und heften, den Innenteil nach oben falten. Abnäher nähen, versäubern, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
8. Den äußeren Rand des hinteren Halsausschnittbesatzes versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. Genau an der markierten Linie der Schulternaht mit dem Nähen beginnen und enden. In Kurven einclippen.
9. Nähen Schulternahte, indem Sie das Vorderteil zwischen dem Rückenteil und dem hinteren Besatz einfügen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Besätze auf die linke Seite wenden und bügeln. Die Mittelkante des Besatzes von Hand an das Reißverschlussband nähen.
10. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.

11. Die Seitennähte des Kleidungsstücks nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
12. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
13. Den dekorativen Knopf entlang der Markierung annähen, dabei das rechte und das linke obere Vorderteil verbinden.

Technische Zeichnung:

