

## Robe À Volants - Patron de couture #2895

Recommandations sur le tissu: bien drapés tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 11 boutons.

Marges de couture: toutes coutures - 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Dos central - 2 pièces
4. Dos inférieur - 2 pièces
5. Devant central - 2 pièces
6. Devant latéral - 2 pièces
7. Devant central - 2 pièces

8. Devant inférieur - 2 pièces
9. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
10. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces
11. Patte - 2 pièces
12. Volant devant - 2 pièces
13. Volant supér. - 2 pièces
14. Volant centrale - 2 pièces
15. Volant inférieur - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
2. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces
3. Patte - 2 pièces

Attention! Les pièces des volants supérieur, intermédiaire et inférieur sont coupées sans patron. Les longueurs des volants sont indiquées sur le devant.

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Couper les volants supérieur, intermédiaire et inférieur. La longueur est indiquée sur le patron de la partie intermédiaire du devant. Largeur 6 cm.
3. Coudre les bords milieux des parties supérieures du dos. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la gauche.
4. Coudre les bords des épaules du milieu dos et du milieu devant. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
5. Coudre la couture d'épaule des pièces latérales. Surjeter et repasser vers l'arrière.
6. Surfiler la valeur de couture extérieure du volant du devant, pliez à l'intérieur et surpiquer. Vous pouvez également terminer les bords avec du biais ou un ourlet roulé fin, dans ce cas, coupez la marge de couture.
7. Coudre les coutures princesse devant et dos en continu, en insérant le volant dans la couture. Surjeter la couture et repasser vers le centre.
8. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Placer les parementures sur l'endroit du vêtement et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, replier les parementures sur l'envers et repassez les coutures. Coudre la parementure aux bords d'épaule.

9. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.

10. Coudre les bords latéraux des pièces supérieures, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

12. Coudre les bords latéraux des parties intermédiaires et inférieures du devant et du dos. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.

12. Coudre les bords milieux des volants. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la gauche. Surfiler les valeurs de couture extérieures des volants, pliez à l'intérieur et surpiquer. Vous pouvez également terminer les bords avec du biais ou un ourlet roulé fin, dans ce cas, coupez la marge de couture.

13. Coudre une piqure de fronçage le long du bord supérieur des volants avec un fil supérieur lâche et faire des fronces. Coudre la partie intermédiaire de la robe à la partie supérieure, et en même temps en insérant supér. volant. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Coudre la partie intermédiaire et la partie inférieure de la robe en insérant le volant intermédiaire. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Coudre le volant inférieur à la robe. Surjeter les marges de couture et repasser en haut.

14. Surfiler les bords intérieurs de la patte. Coudre le bord extérieur de la patte au bord du milieu devant. Repasser ver patte. Rabattre la patte sur le côté droit et coudre supér. et inférieur les coins. Faire des coupes dans les marges de couture, pliez la patte sur l'envers et surpiquer dans la couture.

15. Coudre des boutons et faire des boutonniers.

## DESSIN TECHNIQUE:

