

Blouse À Volants - Patron de couture #2896

Recommandations sur le tissu: fins bien drapés tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible; fil élastique.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Volant devant - 2 pièces
5. Volant dos — 1 pièce
6. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

7. Parementure d'encolure dos — 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos — 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le dos et le devant. Repassez la partie intérieure des pinces taille vers le centre, repassez la partie intérieure des pinces buste vers le haut.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre les bords milieux du dos du bord d'encolure jusqu'au premier repère et du second repère jusqu'au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre les bords des épaules des volants, repasser la couture à part et surjeter. Surfiler le bord extérieur des volants, repasser sur l'envers et surpiquer. Le bord extérieur peut également être fini avec un ourlet roulotté étroit (avant cela, recouper la valeur de couture) . Cranter les valeurs de couture intérieures des volants du devant au repère, les placer envers contre endroit sur le devant et les fixer le long des bords d'encolure et des bords milieux du devant.
6. Coudre la couture centrale sur le devant, repasser la couture à part et surjeter.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler les parementures au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure devant et l'encolure dos. Cranter les valeurs de couture sur les parties arrondies et à l'angle du devant, tourner la parementure sur l'envers, redresser, repasser. Fixer au vêtement le long des coutures d'épaule et des coutures du milieu.
9. Coudre la couture des manches, surjeter et repasser. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Surjeter le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer. (Le bord inférieur de la manche peut également être fini avec un ourlet roulotté étroit. Avant cela, recouper la valeur de couture du bord inférieur.) Coudre le long du repère en utilisant un fil élastique.
10. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
11. Surjeter l'ourlet du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

