

Blouse Évasée - Patron de couture #2893

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 5 boutons.

Marges de couture: toutes les marges de couture - 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant droit - 1 pièce
3. Devant gauche - 1 pièce
4. Col - 2 pièces
5. Poignet - 4 pièces
6. Patte - 1 pièce
7. Col montant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Patte - 1 pièce
3. Col montant - 2 pièces

Attention! les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la coupe du tissu-certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus.

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Thermocoller la zone des boutons de la patte intégrée.
2. Finition du bord gauche du devant: Patte repasser en deux dans le sens de la longueur à l'endroit. Coudre la patte au devant gauche, surjeter et repasser vers la pièce principale.
Finition du bord droit du devant: Surjeter le bord extérieur. Repasser la patte sur l'envers le long de la ligne 3. Faire des boutons. Repasser la patte le long de la ligne du bord devant en l'alignant avec la ligne 3. Coudre une piqûre décorative de maintien le long du bord devant à la largeur de la patte.
3. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit, coudre les extrémités du col et les coins du col. Découper les surplus de couture, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit, placez le col prêt entre eux, ajustez les marques et cousez, cousez les extrémités du col montant en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le haut du col montant avec le col dans l'encolure, pliez le bord ouvert du col montant inférieur et surpiquer dans la couture du haut du col montant.
5. Coudre les poignets en anneau, repasser la couture à part. Épingler ensemble poignets par paires endroit contre endroit et coudre bord inférieur. Faire des coupes dans les marges de couture, tourner à droite et repasser.
6. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Coudre poignets à la manche, surjeter et repasser vers la pièce principale.
8. Repassez le bord inférieur du vêtement sur l'envers à 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.
9. Coudre les boutons sur le bord devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

