

Kleid Mit Godetrock - Schnittmuster #2892

Stoffempfehlungen: weiche Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 1.2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unteres seitliches Rückenteil - 2 Stück
3. Unteres mittleres Rückenteil - 2 Stück
4. Oberes mittleres Vorderteil - 1 Stück
5. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Stück
6. Untere seitlicher vorderteil - 2 Stück

7. Unteres mittleres Vorderteil – 1 Stück
8. Ärmel – 2 Stück
9. Rückenbesatz – 2 Stück
10. Vorderer Besatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Rückenbesatz – 2 Stück
2. Vorderer Besatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das obere Rückenteil nähen, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln. Die Relieffnähte der unteren Rückenteile nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. Die mittlere Naht von der Reißverschlussmarkierung bis zur unteren Kante nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Wiener Nähte am oberen Vorderteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern. Die Relieffnähte der unteren Vorderteile nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
5. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Die Schulter- und Seitenkanten der Besätze des Rückenteils und Vorderteils nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden. Besätze drehen sie das Kleidungsstück mit der rechten seite nach außen auf die linke Seite, glätten und bügeln. An den Armlochkanten und am Reißverschlussband befestigen.
7. Die Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
8. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des unteren Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

