

Blouse Avec Empiècements En Dentelle - Patron de couture #2888

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.
Tissu en dentelle.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Col montant - 2 pièces
4. Manche supérieure - 2 pièces
5. Manche inférieure - 2 pièces

Tissu de dentelle:

1. Décoration devant - 2 pièces
2. Garniture du bord devant - 2 pièces
3. Empiècement de manche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col montant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Thermocoller le col montant.
2. Coudre les pinces sur les pièces du devant, recouper les profondeurs des pinces à 1 cm et repasser en les dirigeant à l'écart du milieu, surjeter.
3. Repasser les bords longitudinaux de la garniture du devant sur l'envers, placer la garniture sur le devant selon les repères et surpiquer.
4. Placer la garniture du bord devant et le devant envers contre envers et coudre le bord devant. Ouvrir les valeurs de couture au fer, puis disposer le devant et la garniture à plat dans un même plan. Placer les devants endroit contre endroit en faisant coïncider les coutures de finition du bord et piquer dans cette couture du repère jusqu'au bord inférieur. Retourner les pièces, repasser les bords longitudinaux de la garniture du bord devant sur l'envers et la surpiquer sur le devant.
5. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit et coudre les bords extérieurs. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne de couture marquée. Faire de petites coupes dans les courbes, tourner le col montant à l'endroit, redresser et repasser.
7. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, repasser marges de couture à col montant. Tourner sous le bord non fini du col montant intérieur et surpiquer dans la couture.
8. Coudre l'empiècement de manche à la partie supérieure de la manche, repasser les surplus de couture vers la manche, surjeter. Coudre la partie inférieure de la manche à l'empiècement, repasser les surplus de couture vers la manche, surjeter.
9. Surjeter les bords des manches séparément. Coudre la couture de la manche de l'emmanchure jusqu'à l'extrémité de l'empiècement en dentelle. Ouvrir les valeurs de couture au fer en repassant la fente à plat. Piquer le long du bord de la fente à 0,1 cm du pli.
10. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

11. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces. Cousez le biais sur le bord inférieur de la manche (épinglez le biais sur le bord à partir de l'endroit et cousez, pliez le biais sur l'envers et surpiquez sur le vêtement le long de la ligne de pliage), coudre les liens en même temps.
12. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

