

## Blouse Avec Plis Cousus Et Manches Larges - Patron de couture #2884

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fil élastique; bande élastique.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2.0 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
5. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Former et piquer les plis sur le devant selon les repères, puis ouvrir au fer les profondeurs des plis.
3. Sur la pièce du dos, coudre le long des lignes marquées en utilisant un fil élastique.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler les parementures au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure devant et l'encolure dos. Coupez les surplus de couture le long des courbes et dans les coins, tourner la parementure sur l'envers, redresser, repasser. Coudre le vêtement à la main le long des coutures des épaules.
6. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Marge de couture pour l'ourlet de la manche surjeter, pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer, et ainsi faire un tunnel. Enfilez le ruban élastique dans le tunnel, ajuster la longueur et coudre les extrémités.
7. Cousez un point droit large le long du bord supérieur de la manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches, surjeter et repasser.
8. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

