

Vestido Tipo Pichi Con Bolsillos De Parche - Patrón de costura #2902

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 2 botones; 1 botón oculto.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido – 2.0 cm, margen de costura a lo largo del borde superior del bolsillo – 3.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 1 pieza en pliegue
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Cinturón trasero - 1 pieza
4. Espalda inferior - 1 pieza en pliegue
5. Delantero central - 2 piezas



6. Delantero lateral - 2 piezas
7. Cinturón delantero - 2 piezas
8. Delantero inferior - 2 piezas
9. Bolsillo — 2 piezas
10. Vista del escote delantero — 2 piezas
11. Vista del escote trasero — 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero — 2 piezas
2. Vista del escote trasero — 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser costuras princesa en la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
3. Coser costuras princesa en la parte delantera superior, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar.
4. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, girar las piezas al derecho, enderezar, planchar. Fijar la vista a la prenda principal a lo largo de las costuras de hombro.
6. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias hacia el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
7. Coser los bordes laterales de la parte superior, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior de la parte inferior de la espalda y hacer fruncidos. Coser el cinturón a la pieza inferior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
9. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior de la pieza delantera inferior y hacer fruncidos. Coser el cinturón al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
10. Coser los bordes laterales de la parte inferior, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

11. Margen de costura a lo largo del borde superior del bolsillo rematar, planchar sobre el revés y pespuntear. Sobrehilar los bordes laterales y el borde inferior del bolsillo, planchar sobre el revés. Poner bolsillo de acuerdo con las marcas a inferior parte y pespuntear.
12. Sobrehilar el borde de la vista integrada de la parte inferior del delantero. Coser las partes superior e inferior de la prenda envolviendo la parte superior del delantero con la vista integrada. Planchar los márgenes de costura hacia la cintura y sobrehilarlos. Girar las piezas al derecho, enderezar, planchar.
13. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
14. Hacer un ojal en el delantero derecho, en el delantero izquierdo coser un botón. Hacer un ojal en el delantero izquierdo, coser el botón interior. Coser el botón decorativo.

Dibujo técnico:

