

Robe Chasuble Avec Poches Plaquées - Patron de couture #2902

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 2 boutons; 1 bouton caché.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe — 2.0 cm, marge de couture le long du bord supérieur de la poche - 3.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 1 pièce au pli
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Ceinture dos - 1 pièce
4. Dos inférieur - 1 pièce au pli
5. Devant central - 2 pièces
6. Devant latéral - 2 pièces

7. Ceinture devant - 2 pièces
8. Devant inférieur - 2 pièces
9. Poche — 2 pièces
10. Parementure de l'encolure devant — 2 pièces
11. Parementure d'encolure dos — 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant — 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos — 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Cousez les coutures princesse sur le dos supérieur, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
3. Coudre les coutures princesse sur le devant supérieur, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter.
4. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser. Fixer la parementure au vêtement principal le long des coutures d'épaule.
6. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre, replier le biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.
7. Coudre les bords latéraux de la partie supérieure, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du bas du dos et faire des fronces. Coudre la ceinture au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.
9. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du bas du devant et faire des fronces. Coudre la ceinture sur devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.
10. Coudre les bords latéraux de la partie inférieure, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
11. Marge de couture le long du bord supérieur de la poche surjeter, repasser sur l'envers et surpiquer. Surfiler les bords latéraux et le bord inférieur de la poche, repasser sur l'envers. Poser poche selon les marquages à

inférieure partie et surpiquer.

12. Surfiler le bord de la parementure intégrée de la partie inférieure du devant. Coudre les parties supérieure et inférieure du vêtement en enveloppant la partie supérieure du devant avec la parementure intégrée. Repasser les valeurs de couture vers la ceinture et les surfiler. Retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser.

13. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

14. Faire une boutonnière sur le devant droit, sur le devant gauche coudre un bouton. Faire une boutonnière sur le devant gauche, coudre le bouton intérieur. Coudre le bouton décoratif.

DESSIN TECHNIQUE:

