

## Camicetta Con Maniche Ad Aletta - Cartamodello #2903

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: morbidi tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: 1 bottone.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; margine di cucitura per l'orlo della manica - 1.2 cm; altre cuciture - 1 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## TAGLIO:

### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Carre dietro - 2 pezzi
2. Dietro - 1 pezzo con piega
3. Carré del davanti - 2 pezzi
4. Davanti - 1 pezzo con piega
5. Manica - 2 pezzi

6. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
7. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Sorfilare i bordi centrali del carré del dietro separatamente. Cucire la cucitura centrale sulla carre del dietro dalla marcatura per lo spacchetto in giù fino al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura.
2. Cucire il carré al dietro.
3. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti e fare delle arricciature. Cucire il carré al davanti. Ripiegare lo sprone lungo la linea di piega e impunturare sul diritto a 1 cm dal bordo piegato dello sprone.
4. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante. Cucire l'asola sul lato sinistro della carre del dietro.
6. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, girare le paramonture sul lato rovescio e stirare. Fissare alle cuciture delle spalle e ai bordi centrali del dietro.
7. Rifinire con tagliacuci i bordi inferiori della manica, stirare sul rovescio e impunturare. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare.
8. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare le tacche. Sorfilare e stirare.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, piegare verso l'interno e impunturare.
10. Cucire un bottone sul lato destro della carre del dietro.

**DISEGNO TECNICO:**

