

2906 - Cartamodello #2906

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: morbidi tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 3 esterne bottoni, 8 bottoni interni.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura per l'orlo del capo — 2.0 cm, altre cuciture 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro centrale — 1 pezzo
3. Dietro inferiore — 1 pezzo con piega
4. Davanti superiore destro — 1 pezzo
5. Davanti superiore sinistro — 1 pezzo

6. davanti centrale — 2 pezzi
7. Davanti inferiore — 2 pezzi
8. Paramontura dello scalfo dietro — 4 pezzi
9. Paramontura dello scalfo davanti — 4 pezzi
10. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
11. Paramontura dello scollo davanti — 2 pezzi
12. Abbottonatura nascosta della parte inferiore - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scalfo dietro — 2 pezzi
2. Paramontura dello scalfo davanti — 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
4. Paramontura dello scollo davanti — 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sui dietro superiori, stirare le parti inferiori verso il centro. Cucire la cucitura centrale sul dietro superiore, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare.
3. Rifinitura del bordo destro del davanti. Piegare la parte superiore destra del davanti diritto contro diritto lungo la linea « kray borta » (bordo davanti). Cucire l'angolo superiore tra le linee « kray borta » (bordo davanti) e « vnutrennyy kray planki » (bordo interno della linguetta). Piegare la parte superiore destra del davanti diritto contro diritto lungo la linea « kray borta potaynoy planki » (bordo davanti della linguetta nascosta). Cucire l'angolo superiore tra le linee « kray borta potaynoy planki » (bordo davanti della linguetta nascosta) e « vnutrennyy kray planki » (bordo interno della linguetta)..
4. Cucire le cuciture delle spalle, stirare i margini di cucitura verso il dietro, sorfilare.
5. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture dello scollo e stirare aperti i margini di cucitura. Rifinire il bordo esterno con tagliacuci. Cucire le paramonture dello scollo del davanti ai bordi interni delle linguette integrate e rifinire i margini di cucitura. Posizionare le paramonture dello scollo e il capo principale diritto contro diritto, ripiegando i davanti lungo la linea « kray borta » (bordo davanti), e cucire il bordo dello scollo. Incidere i margini di cucitura nelle parti arrotondate. Rivoltare i pezzi sul diritto, sistemare gli angoli delle linguette e stirare. Eseguire le asole sulla linguetta interna dell'abbottonatura nascosta.
6. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture del giromanica, stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare i pezzi insieme delle paramonture lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo esterno. Intagliare le curve, girare le pezzi al diritto, raddrizzare, stirare.
7. Posizionare le paramonture sul rovescio del capo e cucire i bordi del giromanica. Intagliare le curve, stirare e sorfilare. Rivoltare paramonture sul lato diritto, raddrizzare, stirare. Fissare al capo principale lungo i bordi

lateralmente.

8. Cucire le cuciture laterali sulla parte superiore del capo, stirare aperti i margini di cucitura, sorfilare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore del davanti superiore e fare delle arricciature.

9. Cucire i bordi laterali della parte centrale del capo, stirare i margini di cucitura verso il dietro e rifinirli con tagliacuci. Rifinire i bordi delle linguette integrate con tagliacuci. Cucire la parte centrale alla parte superiore avvolgendo la parte superiore con la linguetta integrata della parte centrale. Stirare i margini di cucitura verso il basso e rifinirli con tagliacuci. Rivoltare la linguetta sul rovescio.

10. Cucire l'abbottonatura nascosta alla parte inferiore destra del davanti e rifinire con tagliacuci i margini di cucitura fino al bordo inferiore. Rifinire con tagliacuci il bordo della linguetta integrata sulla parte inferiore sinistra del davanti.

Rifinitura del bordo davanti della parte inferiore destra del davanti. Stirare la linguetta sul rovescio lungo la linea « kray borta potaynoy planki » (bordo davanti della linguetta nascosta). Eseguire le asole. Stirare la linguetta lungo la linea « kray borta » (bordo davanti), facendola coincidere con la linea « kray borta potaynoy planki » (bordo davanti della linguetta nascosta).

Rifinitura del bordo davanti della parte inferiore sinistra del davanti. Stirare la linguetta integrata sul rovescio lungo la linea « kray borta » (bordo davanti).

11. Cucire i bordi laterali sulla parte inferiore della parte principale, stirare i margini di cucitura verso il dietro, sorfilare. Cucire la parte inferiore alla parte centrale avvolgendo la parte inferiore con la linguetta integrata della parte centrale. Stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Girare la linguetta sul lato rovescio.

12. Cucire una cucitura decorativa di fissaggio lungo il bordo davanti alla larghezza della linguetta.

13. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

14. Eseguire le asole sulla parte centrale destra del davanti. Cucire i bottoni di conseguenza. Cucire i bottoni dell'abbottonatura nascosta.

DISEGNO TECNICO:

