

Robe Longue Avec Empiècements Sur La Jupe - Patron de couture #2912

Recommandations sur le tissu: doux tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible, 2 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Dos latéral inférieur - 2 pièces
3. Inférieur devant latéral - 2 pièces
4. Devant - 1 pièce au pli
5. Col montant - 4 pièces
6. Sac de poche — 4 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col montant - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Thermocoller les cols montants.

2. Coudre les pinces des dos et repasser les profondeurs des pinces en les dirigeant à l'écart du milieu. Coudre les pinces sur le devant, couper le côté intérieur de la pince en laissant 1 cm, surjeter et repasser en dirigeant à l'écart du milieu.

3. Couper un biais pour border l'encolure du devant d'une longueur égale à deux fois la longueur de l'encolure plus 4 cm et d'une largeur de 5 cm. Repassez le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit. Marquer la ligne de l'encolure sur le devant et l'ouvrir par une coupe. Disposer le devant à plat en alignant la fente sur une ligne droite, épingler le biais sur l'endroit, correspondant à bords, et coudre. Largeur de couture le long de la fente 0.5 cm. Pliez le ruban de biais sur l'envers, envelopper la couture, et surpiquer dans la couture.

4. Coudre une piqûre de fronçage le long du bord supérieur de la partie latérale inférieure du dos, du bord latéral jusqu'au premier repère, avec un fil supérieur lâche, puis froncer le tissu. Coudre les dos supérieurs aux dos inférieurs, surjeter et repasser.

5. Coudre une piqûre de fronçage le long du bord supérieur de la partie latérale inférieure du devant, du bord latéral jusqu'au premier repère, avec un fil supérieur lâche, puis froncer le tissu. Coudre le devant supérieur aux devants inférieurs, surjeter et repasser.

6. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

7. Épinglez les pièces ensemble cols montants par paires endroit contre endroit et coudre le bord extérieur. Faire des coupes dans les marges de couture, tourner le col montant à l'endroit, redresser, repasser. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, repasser sur les marges de couture vers col montant. Plier sous la marge de couture du col montant intérieur et surpiquer dans la couture.

8. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part, repasser la fente pour la fermeture éclair en même temps. Coudre la fermeture éclair.

9. Coudre les poches du sac sur le devant et sur le dos. Surfiler séparément les valeurs de couture du dos et du devant de la couture d'épaule jusqu'au bord inférieur. Coudre les bords latéraux du repère d'emmanchure jusqu'au bord inférieur en cousant en même temps les fonds de poche, repasser la couture à part. Au niveau de la poche, repasser les valeurs de couture vers le devant.

10. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

11. Coudre les boutons en reliant les côtés de l'encolure du devant.

DESSIN TECHNIQUE:

