

Bluse Mit Angedeuteter Tasche - Schnittmuster #2913

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss, 2 Knöpfe, Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe an den unteren Kanten - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Stück
4. Untere seitlicher vorderteil - 2 Stück
5. Klappe - 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

7. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Klappe - 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
3. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen. Die Naht auseinander bügeln, reißverschluss einnähen.
3. Zusammenstecken klappe der Länge nach halbiert rechte Seite raus und bügeln. Die Klappe auf das untere seitliche Vorderteil legen und entlang der offenen Kanten befestigen. Das obere seitliche Vorderteil an das untere seitliche Vorderteil nähen. Versäubern und nach oben bügeln. Zierstich nähen entlang der Naht an 0.5 cm.
4. Die Saumzugabe des mittleren Vorderteils versäubern, nach innen falten und absteppen.
5. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen. Nahtzugaben versäubern und zur Seite bügeln. Zierstich nähen entlang der Naht an 0.5 cm.
6. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und den vorderen Halsausschnitt und den hinteren Halsausschnitt nähen. In Kurven einclippen, Besatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. Von Hand an der Schulternaht und am Reißverschlussband entlang annähen.
8. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
9. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
10. Den Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
11. Nähen dekorative Knöpfe.

Technische Zeichnung:

