

Robe Avec Couture À La Taille - Patron de couture #2914

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 10 boutons, ruban élastique, sa largeur doit être égale à 1 cm.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long de l'ourlet du vêtement - 2.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 1 pièce au pli
2. Dos central inférieur - 1 pièce au pli
3. Dos latéral inférieur - 2 pièces
4. Devant central inférieur - 2 pièces
5. Inférieur devant latéral - 2 pièces
6. Devant supérieur - 2 pièces
7. Patte - 4 pièces

- 8. Col montant - 2 pièces
- 9. Manche - 2 pièces
- 10. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

- 1. Patte - 2 pièces
- 2. Col montant - 1 pièce
- 3. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les princesses du dos supérieur (coudre les dos latéraux au dos central, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Coudre les pinces sur les pièces supérieures du devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
4. Coudre les coutures princesse sur le devant inférieur (coudre les devants latéraux inférieurs sur le devant central inférieur), repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
5. Pattes épingler ensemble endroit contre endroit et coudre le bord extérieur. Faire de petites coupes dans les courbes, plier la patte sur l'endroit, repasser. Coudre le bord extérieur de la patte de boutonnage sur le devant, repasser les surplus de couture sur la patte. Plier le bord intérieur de la patte à l'intérieur à 1 cm et surpiquer dans la couture.
6. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Placer les cols montants endroit contre endroit et coudre le bord supérieur ainsi que les extrémités du col montant. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Couper les coins, tourner le col montant à l'endroit, redresser et repasser.
8. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, replier le bord ouvert du col montant interne et surpiquer dans la couture.
9. Cousez un point droit large le long de la tête de manche et du bord inférieur de la manche et faire des fronces. Surjeter les bords des manches séparément. Coudre la couture des manches de l'emmanchure jusqu'au repère de la fente, repasser la couture à part. Surpiquer la fente à 0.1 cm du pli. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
10. Épingler les poignets ensemble, endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez

la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, replier à l'intérieur la marge de couture du poignet intérieur et surpiquer dans la couture du poignet extérieur.

11. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

12. Faire des boutonnères sur la patte droite, coudre les boutons sur la patte gauche. Faire des boutonnères et coudre les boutons sur les poignets.

13. Coudre l'élastique sur la valeur de couture de la taille du haut du dos en l'étirant légèrement. (La longueur approximative de l'élastique est indiquée sur la pièce du haut du dos.).

DESSIN TECHNIQUE:

