

Robe Avec Boutons Décoratifs - Patron de couture #2919

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 3 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement et du bord inférieur de la manche - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche - 2 pièces
4. Poignet - 2 pièces
5. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

6. Parementure d'encolure dos – 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant – 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos – 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la gauche.
3. Coudre les pinces devant sur le devant. Repassez la partie intérieure des pinces de poitrine vers le haut.
4. Marquer le pli creux sur le devant. Piquer le pli de l'encolure jusqu'au repère. Repasser le pli. Coudre une piqûre transversale pour fixer le pli au niveau du bouton inférieur.
5. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre les coutures des épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler les parementures au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, replier les parementures sur l'envers, redresser, repasser. Fixer les parementures à la main aux coutures d'épaule. Fixer à la main la parementure du devant aux profondeurs du pli.
7. Coudre les coutures des manches. Surjeter les marges de couture et repasser vers l'arrière. Coudre le poignet dans un anneau. Piquer une ligne de couture le long du bord supérieur du poignet en réduisant la tension du fil supérieur et faire des fronces. Coudre le poignet à la manche, surjeter les marges de couture et repasser en haut. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser.
8. Surjeter l'ourlet du vêtement et le bord inférieur de la manche. Repasser les surplus de couture sur l'envers et surpiquer.
9. Coudre décoratifs boutons sur le devant selon les marquages.

DESSIN TECHNIQUE:

