

Kleid Mit Ärmeln Mit Gummizug - Schnittmuster #2918

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, elastisches Band, seine Breite sollte entsprechen 1 cm.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks und Saum des Ärmels - 2.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes seitliches Rückenteil - 2 Stück
3. Unteres mittleres Rückenteil - 2 Stück
4. Unteres seitliches Rückenteil - 2 Stück
5. Unteres mittleres Vorderteil - 1 Stück am Falz

6. Untere seitlicher vorderteil - 2 Stück
7. Oberes Vorderteil - 2 Stück
8. Vordereinsatz - 1 Stück
9. Leiste - 4 Stück
10. Ärmel - 2 Stück
11. Hinteres Halsausschnittbesatz - 4 Stück

Klebevlies:

1. Leiste - 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Den Besatz des äußeren Rückenausschnitts an den Rücken nähen, die Nahtzugaben in Richtung Besatzes bügeln.
3. Wiener Nähte am oberen Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Wiener Nähte des unteren Rückenteils nähen (seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen), die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln, dabei gleich den Schlitz für den Reißverschluss bügeln. Reißverschluss einnähen.
5. Die äußeren Leisten an die oberen Vorderteile nähen und die Nahtzugaben zu den Leisten bügeln. Die mittlere Naht des oberen Vorderteils nähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern.
6. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des oberen Vorderteils nähen und Raffungen machen. Den vorderen Einsatz an das obere Vorderteil nähen, Nahtzugaben zum Einsatz bügeln und versäubern.
7. Wiener Nähte am unteren Vorderteil nähen (die unteren seitlichen Vorderteile an das untere mittlere Vorderteil nähen), die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
8. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Die mittlere Naht der inneren Leisten nähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Schulterkanten der Leisten und des inneren Rücken-Halsausschnittbesatzes nähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den äußeren Rand versäubern.

10. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und den vorderen Halsausschnitt und den hinteren Halsausschnitt nähen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, die Besätze und Leisten auf die linke Stoffseite wenden, ausformen und bügeln. Die inneren Leisten und Besätze im Ansatznaht der äußeren Teile feststeppen.
11. Einen Kräuselstich entlang der Ärmelkugel nähen und Raffungen machen. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
12. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
13. Nahtzugabe für den Ärmelsaum versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen, und so einen Tunnel machen. Das Gummiband in den Tunnel einfädeln, Länge anpassen und die Enden vernähen.

Technische Zeichnung:

