

Vestido Con Escote Profundo - Patrón de costura #2921

Recomendaciones sobre la tela: tejido grueso natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior - 2 piezas
4. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
5. Vista de la hendidura - 2 piezas
6. Collar del soporte - 2 piezas

7. Cinturón – 1 pieza en pliegue

La entretela adhesiva:

1. Vista de la hendidura – 2 piezas
2. Collar del soporte – 1 pieza
3. Cinturón – 1 pieza en pliegue

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser pinzas en la parte superior de la espalda, planchar la parte interna hacia el centro. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Rematar los bordes posteriores centrales por separado en cada pieza. Coser la costura central desde el escote hasta la marca de la cremallera y desde la marca inferior de la cremallera hasta el borde inferior, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser pinzas en delanteros superiores. Recortar la parte interior con overlock y planchar hacia el centro.
5. Rematar el borde exterior de la vista de la hendidura. Colocar la vista de la abertura del escote sobre el derecho del delantero y coser la abertura del escote. Doblar la vista hacia el lado revés y planchar. Coser los delanteros superiores entre sí desde la marca hasta el borde inferior, apartando las vistas de la abertura del escote.
6. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
7. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Sujete con alfileres las partes del cuello alto, con los lados derechos juntos y coser borde superior, empezar y terminar la costura exactamente en la línea de unión marcada. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera y planchar. Colocar el cuello alto exterior y la prenda derecho con derecho y coserlo al delantero y a la espalda haciendo coincidir las marcas. Planchar los márgenes de costura hacia el cuello alto. Doblar los bordes sin rematar del cuello alto interior hacia el revés y coser por la costura de unión del cuello alto exterior.
9. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
10. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

11. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
12. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser, dejando una abertura para girar a la derecha. Recorta las esquinas, girar a la derecha. Coser la abertura para cerrarla y planchar.

Dibujo técnico:

