

Robe À Décolleté Profond - Patron de couture #2921

Recommandations sur le tissu: tissu épais naturel/mixte adapté aux robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant supérieur - 2 pièces
4. Devant inférieur - 1 pièce au pli
5. Parementure de la fente - 2 pièces

- 6. Col montant – 2 pièces
- 7. Ceinture – 1 pièce au pli

Entoilage thermocollant:

- 1. Parementure de la fente – 2 pièces
- 2. Col montant – 1 pièce
- 3. Ceinture – 1 pièce au pli

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le dos supérieur, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément sur chaque pièce. Piquer la couture milieu de l'encolure jusqu'au repère de la fermeture à glissière, puis du repère inférieur de la fermeture à glissière jusqu'au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre les pinces sur les devants supérieurs. Découpez la partie intérieure avec du surjet et repasser vers le centre.
5. Surjeter le bord extérieur de la parementure de la fente. Poser la parementure de la fente d'encolure endroit contre endroit sur le devant et coudre la fente d'encolure. Repliez la parementure sur l'envers et repasser. Coudre les devants supérieurs ensemble du repère jusqu'au bord inférieur, en repliant les parementures de la fente d'encolure.
6. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
7. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Épinglez ensemble les parties du col montant, endroit contre endroit et coudre le bord supérieur, commencer et terminer la couture exactement sur la ligne de montage marquée. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins, tourner le col montant à l'endroit et repasser. Placer le col montant extérieur et le vêtement endroit contre endroit et le coudre au devant et au dos en faisant coïncider les repères. Repasser les valeurs de couture vers le col montant. Replier les bords bruts du col montant intérieur sur l'envers et piquer dans la couture d'assemblage du col montant extérieur.
9. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.

10. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
11. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
12. Pliez la ceinture en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre, laissant une ouverture pour tourner à droite. Couper les coins, tourner à droite. Coudre l'ouverture pour la fermer et repasser.

DESSIN TECHNIQUE:

