

Kleid Mit Dekorativen Prinzessnähten - Schnittmuster #2920

Stoffempfehlungen: weiche Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks — 2.0 cm, andere nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Achtung! Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes – einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt werden!

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil – 2 Stück

2. Seitlicher Rückenteil — 2 Stück
3. Oberes Vorderteil — 1 Stück
4. Mittleres Vorderteil — 1 Stück
5. Mittleres Vorderteil 2 — 1 Stück
6. Unteres Vorderteil — 1 Stück
7. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
8. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die seitlichen Rückenteile an das mittlere Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln, dabei gleich den Schlitz für den Reißverschluss bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Abnäher auf die oberen Vorderteile nähen, den inneren teil nach oben bügeln, versäubern. Die vordere Mitte an das obere Vorderteil nähen, die naht bügeln, versäubern. Das mittlere Vorderteil 2 an das mittlere Vorderteil nähen, die naht bügeln, versäubern. Das untere Vorderteil an das mittlere Vorderteil nähen 2, die naht bügeln, versäubern.
5. Schulternähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln, versäubern.
6. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, die teile auf rechts drehen, glätten, bügeln. Den Besatz entlang der Schulternaht und des Reißverschlussbandes mit Steppstichen an das Kleidungsstück nähen.
7. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen, das Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
8. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.

9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

