

Pichi Vaquero - Patrón de costura #2922

Recomendaciones sobre la tela: tejidos vaqueros naturales/mixtos.

Usted también necesitará: fabrica de forro; entretela adhesiva; 8 botones; 2 decorativos hebillas.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda — 2.0 cm; margen de costura a lo largo de los bordes superiores de los bolsillos de parche - 3.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 1 pieza
2. Cinturón trasero - 2 piezas
3. Canesú de la falda de la espalda - 2 piezas
4. Espalda inferior - 2 piezas
5. Delantero superior - 1 pieza
6. Cinturón delantero - 2 piezas

7. Delantero lateral - 2 piezas
8. Delantero inferior - 2 piezas
9. Bolsillo trasero — 2 piezas
10. Bolsillo delantero — 1 pieza
11. Tirante — 2 piezas
12. Vista de la cremallera — 2 piezas

Tela de forro:

1. Bolso de bolsillo - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista de la cremallera — 2 piezas
2. Tirante — 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas. Del mismo modo, aplicar entretela fusible a la tapeta integrada del costadillo delantero.
2. Coser el canesú a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar. Coser una puntada decorativa doble a lo largo de la costura a 0.1 y 0.7 cm.
3. Sobrehilar por separado los bordes centrales de la falda de la espalda. Coser la costura central de la falda de la espalda desde la parte superior hasta la marca de la abertura y planchar abiertos los márgenes de costura. Realizar un pespuntear decorativo a 0,1 cm de la costura por ambos lados, fijando al mismo tiempo la abertura. Hacer una presilla transversal al inicio de la abertura.
4. Sobrehilar el borde superior del bolsillo trasero, planchar sobre el revés y pespuntear. , planchar sobre el revés. Colocar el bolsillo sobre la parte inferior de la espalda siguiendo las marcas y pespuntearlo.
5. Juntar con alfileres vista de la cremallera por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera, planchar. Rematar borde inferior. Coser el tapacremallera a la parte inferior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia vista de la cremallera, rematar.
6. Sobrehilar el borde superior y los bordes laterales de la parte superior de la espalda, plancharlos hacia el revés y pespuntearlos. Colocar las piezas de la cinturilla trasera con los revés enfrentados, introducir entre ellas la parte superior de la espalda, coser los bordes superiores de la cinturilla y coser las esquinas. Comenzar y terminar la costura exactamente en la línea marcada de unión de la cinturilla con la parte inferior de la espalda. Girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar.
7. Coser la cinturilla trasera exterior a la parte inferior de la espalda y planchar los márgenes de costura hacia

la cinturilla. Doblar el borde inferior de la cinturilla interior hacia el revés y pespuntearlo en la costura de unión de la cinturilla exterior.

8. Sobrehilar el borde superior y los bordes laterales de la parte superior del delantero, plancharlos hacia el revés y pespuntearlos. Sobrehilar el borde superior del bolsillo delantero, plancharlo hacia el revés y pespuntearlo. Sobrehilar los bordes laterales y el borde inferior del bolsillo y plancharlos hacia el revés. Colocar el bolsillo sobre la parte superior del delantero siguiendo las marcas y pespuntearlo alrededor del contorno. Coser pespuntos verticales siguiendo las marcas para asegurar el bolsillo.

9. Colocar las piezas de la cinturilla delantera con los revés enfrentados, introducir entre ellas la parte superior del delantero, coser los bordes superiores de la cinturilla y coser las esquinas. Comenzar y terminar la costura exactamente en la línea marcada de unión de la cinturilla con la parte inferior del delantero. Girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar.

10. Sobrehilar por separado los bordes centrales de las partes inferiores del delantero. Coser la costura central del delantero desde la bragueta hasta el borde inferior. Planchar los márgenes de costura y la bragueta hacia la derecha y realizar dos pespuntos a 0,1 cm y 0,7 cm.

11. Colocar la bolsa del bolsillo y la parte inferior del delantero con los derechos enfrentados y coser la apertura del bolsillo. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar el bolso del bolsillo hacia el revés y planchar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la abertura del bolsillo a 0.1 y 0.7 cm. Poner inferior delantero a pieza lateral, haciendo coincidir las líneas de apertura del bolsillo. Coser y rematar forro de bolsillo. Hilvanar el panel lateral al delantero a lo largo del borde superior y del borde lateral.

12. Sobrehilar el borde del cierre integrado del panel lateral delantero y plancharlo hacia el revés por la línea del costado. Coser la cinturilla delantera exterior a la parte inferior del delantero y planchar los márgenes de costura hacia la cinturilla. Doblar el borde inferior de la cinturilla interior hacia el revés y pespuntearlo en la costura de unión de la cinturilla exterior.

13. Coser las costuras laterales, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.

14. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

15. Hacer los ojales en la cinturilla y en el panel lateral delantero. Coser los botones correspondientemente en la espalda.

16. Juntar con alfileres tirante por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a lo largo del borde más largo. Voltear la pieza por el derecho, enderezar y planchar. Sobrehilar los bordes cortos. Colocar el tirante debajo del borde superior de la espalda y pespuntearlo. Coser los botones en la parte superior del delantero. Ponerse el pichi, pasar los tirantes por las hebillas, ajustar la longitud y pespuntearlos para fijarlos.

Dibujo técnico:

