

Ärmellose Bluse Mit Rüschen - Schnittmuster #2924

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 4 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
5. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

6. Stehkragen — 2 Stück
7. Armausschnittrüsch - 2 Stück
8. Rüsche am Saum — 2 Stück
9. Rüsche des Stehkragens — 1 Stück
10. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen — 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die seitlichen Rückenteile an das mittlere Rückenteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
3. Die hintere Mittelnaht nähen, nach links bügeln, versäubern.
4. Die seitlichen Vorderteile an das mittlere Vorderteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
5. Schulternähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
6. Die Außenkante und die kurzen Kanten der Stegrüsche versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. (Sie können sie auch mit einem schmalen Saum abschließen. Schneiden Sie in diesem Fall die Nahtzugabe ab). Entlang der Innenkante der Rüsche eine Kräuselnahrt mit verringerter Oberfadenspannung nähen und Raffungen machen. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, den Volant dazwischen einfügen und nähen, gleichzeitig die Enden des Stehkragens annähen. Den fertigen Stehkragen auf rechts wenden und bügeln. Den Stehkragen in den Ausschnitt nähen.
7. Die Außenkanten der Armausschnittrüsch versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. (Sie können sie auch mit einem schmalen Saum abschließen. Schneiden Sie in diesem Fall die Nahtzugabe ab). Entlang der Innenkante der Rüsche eine Kräuselnahrt mit verringerter Oberfadenspannung nähen und Raffungen machen. Die Rüsche an den Armausschnitt nähen, die Nahtzugaben zum Hauptteil hin bügeln und versäubern. Einen Fixierstich annähen bei 0.5 cm von Naht.
8. Seitennähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
9. Die Schulternähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. ie vorderen Mittelbelege auf die rechte Stoffseite des Kleidungsstücks legen und die Vorderkanten sowie die Halsausschnitte von Vorder- und Rückenteil verstärken. Die Nahtzugaben einschneiden, die Belege auf die linke Stoffseite wenden und bügeln. Den Besatz per Hand an

die Nahtzugaben der Schulternähte nähen.

10. Die Teile der Saumrüsche zusammennähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern. Die Außenkante und die kurzen Kanten der Saumrüsche versäubern, auf die linke Stoffseite umbügeln und absteppen. (Sie können sie auch mit einem schmalen Saum abschließen. Schneiden Sie in diesem Fall die Nahtzugabe ab). Entlang der Innenkante der Rüsche eine Kräuselnahrt mit verringerter Oberfadenspannung nähen und Raffungen machen. Die Saumrüsche an die Unterkante des Kleidungsstücks nähen, die Nahtzugaben zum Hauptteil hin bügeln und versäubern. Einen Fixierstich annähen bei 0.5 cm von Naht.

11. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil, knöpfe auf der linken seite annähen.

Technische Zeichnung:

