

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, клеевая прокладка; 1 потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия и подкладки 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

Детали подкладки выкраиваются по лекалам верха и короче основной длины на 2 см.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Кокетка заднего полотнища – 2 детали
3. Средняя часть переднего полотнища – 1 деталь
4. Боковая часть переднего полотнища – 2 детали
5. Кокетка переднего полотнища – 2 детали

Из подкладки:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Средняя часть переднего полотнища – 1 деталь



3. Боковая часть переднего полотнища – 2 детали

Из клеевой:

1. Кокетка заднего полотнища – 1 деталь
2. Кокетка переднего полотнища – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой кокетки и припуски шлиц.
2. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез от верха до края шлицы. Припуски шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить к левому боковому срезу. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см и настроить. Припуски шлицы скрепить машинной строчкой.
3. Проложить по продольным срезам среднего переднего полотнища от верха до надсечки строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать боковые части переднего полотнища к средней части, припуски заутюжить к боковым срезам и обметать.
4. Притачать кокетки к соответствующим полотнищам, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Обметать по отдельности левые боковые срезы заднего и переднего полотнища. Стачать левый боковой срез от надсечки под молнию вниз. Разутюжить припуски шва и приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию в левый боковой шов юбки. Стачать, заутюжить на спинку и обметать правый боковой шов.
6. Стачать правый боковой шов на деталях внутренних кокеток, припуски разутюжить. Срезать припуск шлицы на деталях подкладки заднего полотнища и стачать средний срез. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать срезы на деталях подкладки аналогично деталям верха. Притачать подкладку к внутренним кокеткам, припуски заутюжить вверх. Сложить внутренние кокетки с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез, припуски на закруглениях рассечь. Вывернуть юбку на лицевую сторону. Припуски под застежку притачать к тесьме молнии. Скрепить подкладку с изделием, настрочив ее в шов притачивания внешних кокеток.
7. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Юбку вывернуть на изнаночную сторону, расправить, совместить соответствующие швы на основном изделии и подкладке. Аккуратно вырезать подкладку полукругом над шлицей, срез обметать. Подгибку низа на подкладке подогнуть дважды и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

