

Robe Chasuble Avec Empiècement - Patron de couture #2926

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes. Tissu pour les finitions, dans des couleurs contrastantes ou assorties.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Attention! les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la coupe du tissu-certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus!

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces

- 3. Devant central - 1 pièce
- 4. Devant latéral - 2 pièces
- 5. Empiècement - 1 pièce
- 6. Parementure dos - 2 pièces

Tissu décoratif:

- 1. Parementure devant - 1 pièce
- 2. Empiècement - 1 pièce
- 3. Bretelle droit - 1 pièce
- 4. Bretelle droit - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

- 1. Parementure dos - 2 pièces
- 2. Parementure devant - 1 pièce
- 3. Bretelle droit - 1 pièce
- 4. Bretelle droit - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

- 1. Appliquer un entoilage thermocollant.
- 2. Coudre les dos latéraux au dos central, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
- 3. Surjeter les bords centraux du dos séparément sur chaque pièce. Coudre la couture centrale du dos depuis le marquage de la fermeture éclair jusqu'au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
- 4. Coudre le devant latéral gauche au devant central, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
- 5. Placer les pièces de l'empiècement endroit contre endroit et piquer le bord inférieur. Dégarnir les valeurs de couture à l'angle, retourner l'empiècement sur l'endroit, bien le former et le repasser. Bâtir les pièces ensemble le long des bords latéraux. Piquer l'empiècement à la partie milieu devant (l'empiècement est plus court de la largeur de la valeur d'ourlet). Repasser les valeurs de couture et les surfiler. Coudre le devant latéral droit au devant central, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
- 6. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
- 7. Plier les bretelles en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et piquer le bord latéral. Retourner les bretelles sur l'endroit, bien les former et les repasser. Surfiler le bord inférieur des bretelles. Piquer les bretelles aux bords d'épaule du dos.
- 8. Assembler les bords latéraux des parementures du dos et du devant, repasser la couture à part. Surjeter le

bord extérieur. Placer la parementure et le vêtement endroit contre endroit et piquer le bord de l'encolure dos, les bords d'épaule, les bords des emmanchures et le bord supérieur du devant. Cranter les valeurs de couture dans les arrondis et dégarnir les angles. Rabattre la parementure sur l'envers et repasser. La bâtir sur le ruban de la fermeture à glissière.

9. Glisser les bords inférieurs des bretelles sous le devant et les surpiquer le long de la ligne de pli marquée. Rabattre la partie supérieure du devant sur l'endroit.

10. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

