

Abito Grembiule Con Inserto - Cartamodello #2926

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.
Tessuto per le finiture in colori a contrasto o coordinati.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

ATTENZIONE! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate dal lato diritto. Si prega di tenerne conto durante il taglio del tessuto: alcune sagome devono essere posizionate sul tessuto con il lato rovescio in alto!

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi

2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 1 pezzo
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Inserto - 1 pezzo
6. Paramontura dietro - 2 pezzi

Tessuto decorativo:

1. Paramontura davanti - 1 pezzo
2. Inserto - 1 pezzo
3. Spallina destro - 1 pezzo
4. Spallina destro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dietro - 2 pezzi
2. Paramontura davanti - 1 pezzo
3. Spallina destro - 1 pezzo
4. Spallina destro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
3. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente su ogni pezzo. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire il davanti laterale superiore alla manica superiore, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
5. Sovrapporre i pezzi dell'inserto diritto contro diritto e cucire il bordo inferiore. Rifilare i margini di cucitura nell'angolo, rivoltare l'inserto sul diritto, sistemarlo e stirarlo. Imbastire insieme i pezzi lungo i bordi laterali. Cucire l'inserto alla parte centrale del davanti (l'inserto è più corto della larghezza del margine dell'orlo). Stirare i margini di cucitura e rifinirli con la tagliacuci. Cucire il davanti laterale destro al davanti centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
6. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Piegare le spalline a metà nel senso della lunghezza, diritto contro diritto, e cucire il bordo laterale. Rivoltare le spalline sul diritto, sistemarle e stirarle. Rifinire con la tagliacuci il bordo inferiore delle spalline. Cucire le spalline ai bordi delle spalle del dietro.

8. Cucire insieme i bordi laterali delle paramonture del dietro e del davanti, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Sovrapporre la paramontura al capo diritto contro diritto e cucire il bordo dello scollo del dietro, i bordi delle spalle, i bordi degli scalfi e il bordo superiore del davanti. Incidere i margini di cucitura nelle parti curve e rifilarli agli angoli. Rivoltare la paramontura sul rovescio e stirare. Imbastirla al nastro della cerniera.
9. Posizionare i bordi inferiori delle spalline sotto il davanti e impunturarli lungo la linea di piega contrassegnata. Rivoltare la parte superiore del davanti sul diritto.
10. Sorfilare il bordo inferiore del vestito, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

