

Robe À Jupe Ample - Patron de couture #2937

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes les marges de couture - 1.0 cm, marge de couture le long de l'ourlet du vêtement - 3 cm, marge de couture de l'ourlet de la manche - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant supérieur - 1 pièce au pli
4. Devant inférieur - 1 pièce au pli
5. Manche - 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

7. Parementure de l'encolure devant – 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos – 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant – 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du bas du dos et faire des fronces. Coudre le bas du dos au haut du dos, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre les bords centraux du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre les pinces sur les pièces supérieures du devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
5. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du bas du devant et faire des fronces. Coudre le devant inférieur sur le devant supérieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.
6. Piquer les coutures latérales et d'épaule du vêtement, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
7. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler les parementures au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure devant et l'encolure dos. Faire de petites coupes dans les courbes, tourner la parementure sur l'envers, redresser, repasser. Coudre à la main sur le vêtement le long de la couture de l'épaule et le long de la bande de la fermeture éclair.
8. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques, surjeter et repasser.
9. Surjetez les surplus de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche., repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

