

Abito Con Gonna Ampia - Cartamodello #2937

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutti i margini di cucitura - 1.0 cm, margine di cucitura lungo l'orlo del capo - 3 cm, margine di cucitura dell'orlo della manica - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 2 pezzi
3. Davanti superiore - 1 pezzo con piega
4. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
5. Manica - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

7. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del dietro inferiore e fare delle arricciature. Cucire il dietro inferiore al dietro superiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire bordi centrali dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire le pince sui davanti superiori, stirare le parti interiori verso l'alto.
5. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti inferiore e fare delle arricciature. Cucire il davanti inferiore al davanti superiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
6. Cucire le cuciture laterali e delle spalle del capo, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
7. Cucire la cucitura della spalla sulla paramontura dello scollo del davanti e sulla paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire lo scollo del davanti e lo scollo del dietro. Intagliare le curve, girare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano al capo lungo la cucitura della spalla e lungo il nastro della cerniera.
8. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcature, sorfilare e stirare.
9. Sorfilare i margini di cucitura per l'orlo del capo e l'orlo della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

