

Abito Con Collo A Scialle - Cartamodello #2938

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, cerniera nascosta, 7 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura per l'orlo del capo — 2.0 cm, altre cuciture 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale superiore - 2 pezzi
2. Dietro laterale superiore — 2 pezzi
3. Dietro inferiore — 2 pezzi
4. Davanti centrale superiore — 2 pezzi
5. Davanti laterale superiore — 2 pezzi
6. Davanti inferiore — 1 pezzo con piega

7. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture princess dei pezzi superiori del dietro, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
3. Fare e imbastire le pieghe portafoglio sul dietro inferiore. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
4. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente su ogni pezzo. Cucire la cucitura centrale dallo scollo fino al primo segno e dal secondo segno fino all'orlo, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
5. Cucire le cuciture princess dei pezzi superiori del davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
6. Cucire cuciture delle spalle, incidendo il margine di cucitura della cucitura della spalla sul davanti, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire cucitura del colletto, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto nello scollo del dietro, stirare i margini di cucitura verso il collo.
7. Cucire le cuciture delle spalle sulla paramontura dello scollo del dietro e sulle paramonture centrali del davanti, intagliare gli angoli e stirare la cucitura aperta. Cucire cucitura del colletto, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto nello scollo della paramontura, stirare i margini di cucitura verso il collo. Sorfilare il bordo esterno delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo.
8. Appuntare le paramonture e le paramonture dei davanti centrali al davanti lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi centrali del davanti e il bordo del colletto. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, girare il colletto al diritto, raddrizzare le cuciture, stirare. Cucire insieme i margini di cucitura lungo le cuciture del collo con punto nascosto. Appuntare il davanti destro sul davanti sinistro e imbastire insieme lungo il bordo inferiore.
9. Fare e imbastire le pieghe portafoglio sul davanti inferiore. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
10. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfo dal lato dritto, lasciando le estremità libere, e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo

principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

11. Cucire cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

12. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

13. Cucire i bottoni, fissando insieme le parti superiori del davanti.

DISEGNO TECNICO:

