

Camicetta A Portafoglio - Cartamodello #2941

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 bottone; 1 intern. bottone.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Destro davanti - 1 pezzo
3. Sinistra davanti - 1 pezzo
4. Manica - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

6. Paramontura davanti centrale del davanti destro - 1 pezzo
7. Paramontura davanti centrale del davanti sinistro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale del davanti destro - 1 pezzo
3. Paramontura davanti centrale del davanti sinistro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare. Cucire le pinces di vita, stirare le parti inferiori verso il centro.
3. Cucire le pinces anteriori, stirare le parti inferiori verso l'alto. Cucire le pinces di vita, stirare le parti inferiori verso il centro.
4. Cucire le cuciture delle spalle, stirare i margini di cucitura verso il dietro, sorfilare.
5. Tagliare una striscia di tessuto larga 4 cm e lunga 90-100 cm. Piegare la striscia a metà nel senso della lunghezza, rovescio contro rovescio, e stirare. Ripiegare i bordi longitudinali verso l'interno e stirare. Eseguire una cucitura di fissaggio. Tagliare il cordoncino in due parti uguali.
6. Cucire le cuciture laterali, inserendo un pezzo di cordoncino nella cucitura laterale sinistra. Stirare i margini di cucitura verso il dietro, sorfilare.
7. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Sovrapporre le paramonture centro davanti al capo diritto contro diritto e cucire lo scollo del dietro e i bordi anteriori, inserendo il secondo pezzo di cordoncino nel bordo anteriore destro. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, girare le paramonture dei davanti centrali sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Impunturare lungo i bordi anteriori e lo scollo del dietro a 0,5 cm dal bordo.
8. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
9. Sorfilare l'orlo del capo e l'orlo della manica, stirare sul rovescio e impunturare.
10. Realizzare un'asola sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra. Fare l'asola interna sul davanti sinistro. Cucire il bottone interno in corrispondenza dell'asola.

DISEGNO TECNICO:

